

teetee Saga



Sydänlapanen

Malli Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara & Rauni Keskiniva

Koko lapsi (aikuinen)

Lanka teetee Saga (100g = n. 140 m, 100% villa) 100 (200) g turkoosia (9577) sekä 100 g aniliinia (9004) molempiin kokoihin

Puikot sukka puikot nro 6 mm tai käsialan mukaan

Tiheys 14 s = 10 cm



Luo turkoosilla löysästi 32 (40) silmukkaa ja jaa s:t neljälle puikolle. Neulo suljettuna neuleena ensimmäinen krs nurin ja neulo sitten sileää oikeaa neuletta 14 (16) cm. Neulo peukaloa varten erivärisellä langanpätkällä 1. puikon alusta 5 (6) s. Siirrä neulotut s:t takaisin ensimmäiselle puikolle ja jatka sileää neuletta 6 (8) krs:ta. Aloita sitten kuvio ruutupiirroksen mukaan: Neulo 1. ja 2. puikon s:lla kirjoneuletta A ja neulo 3. ja 4. puikon s:lla lapasen keskelle sydänkuvio B. Neulo sydänkuvion molemmin puolin muilla s:lla turkoosilla sileää neuletta. Kierrä sydänkuvion molemmilla puolilla langat keskenään muutaman kerran, jotta lankajuoksusta ei tule liian pitkiä. Jätä lankajuoksut nurjalla riittävän löysälle jotta kuvio ei kiristä. Jatka ruutupiirroksen jälkeen turkoosilla langalla sileää neuletta kunnes kappaleen korkeus peukalon kohdasta mitattuna on 13 (16) cm.

Kärkikavennukset: Jatka sileää neuletta mutta neulo 1. puikon alussa 2 o takakautta yhteen, 2. puikon lopussa 2 o yhteen, 3. puikon alussa 2 o takakautta yhteen ja 4. puikon lopussa 2 o yhteen. Toista kavennukset joka kerroksella kunnes työssä on jäljellä 8 silmukkaa. Katkaise lanka, vedä silmukoiden läpi ja päättä hyvin.

Neulo toinen lapanen samoin mutta neulo peukaloa varten silmukat erivärisellä langalla 2. puikon lopussa.

Peukalo: Poista peukalon merkkilanka ja poimi s:t puikolle. Poimi lisäksi 8 (10) s peukalon ympäriltä (= 13 (16) s). Neulo kolmella puikolla sileää neuletta 14 (17) krs:ta. Tee kärkikavennukset neulomalla joka puikon alussa 2 o


yhteen. Kun puikoilla on jäljellä 8 s katkaise lanka, vedä s:den läpi, kiristä ja pääte^A



Toista 1-2. krs:ta

Toista 4 s mallikerta

B



Lapasen keskikohta 3. ja 4. puikon välissä.



Huovutus: Huovuta lapaset pesukoneessa 40 C asteen hienopesuohjelmalla. Laita koneeseen mukaan hieman muutakin samanväristä pyykkiä, vanhoja farkkuja, pyyhkeitä tms. ja hiukan pesuainetta. Muotoile kädessä muotoonsa ja nosta kuivumaan. Voit muotoilla lapasia vielä höyrysilitysraudalla villan säädöillä. Jos lapaset jäivät liian suuriksi, huovuta ne uudestaan lyhyemmällä ohjelmalla/ alhaisemmassa lämpötilassa. Pese lapaset jatkossa käsin korkeintaan 30 C asteisella vedellä.

Muistathan, että kaikki villalangat eivät sovellu huovutukseen ja eri villalaadut huopuvat eri tavalla. Superwash-käsitelty tai valkaistu villa ei huovu. Lopputulokseen vaikuttaa villan lisäksi käsiala, pesukone, pesuaine, veden kovuus ja lämpötila. Aloita aina alhaisemmasta lämpötilasta ja hellavaraisesta pesuohjelmasta ja huovuta vaikka useamman kerran. Jos olet epävarma, neulo ensin koetilkkua ja huovuta se pesukoneellasi.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.

Tekstiiliteollisuus Oy Veckjärventie 3 B | PL-BOX 122 | FIN-06151 Porvoo Borgå | Finland | Tel. +358 (0)19 529 2100 | Fax +358 (0)19 529 2101 | tt@tekstiiliteollisuus.fi | www.tekstiiliteollisuus.fi